



GAO - *Mise en place*

1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	2
2. MISE À DISPOSITION DU RÉFÉRENCEMENT DE BASE	2
3. STRUCTURE DU FICHIER DE RÉFÉRENCEMENT	2
4. STRUCTURE DE LA LIGNE D'UNE RÉFÉRENCE À RÉASSORTIR	3



1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Effectuer un réassort automatique en fonction d'une liste de références, données par le fournisseur.

Ce référencement de base est mis à disposition sur un site SFTP.

Cette liste correspond au stock de base que le fournisseur estime nécessaire.
La quantité proposée est fonction du « Module » du magasin.

2. MISE À DISPOSITION DU RÉFÉRENCEMENT DE BASE

Le fichier servant de base de référencement pour le réassort automatique, doit être mis à disposition sur un serveur SFTP. Le client ODEIS pourra le télécharger grâce à un login et un mot de passe.

Le fournisseur devra créer un répertoire sur le site, pour chacune de ces marques.
Il contiendra un seul fichier de référencement de type « CSV » séparateur point-virgule.

3. STRUCTURE DU FICHIER DE RÉFÉRENCEMENT

Le fichier CSV séparateur point-virgule, devra être structuré de la façon suivante :

Première ligne : Inutilisée dans ODEIS, elle contient généralement la liste des modules (type de magasin).

Seconde ligne : Elle contient le numéro de version de la base de référencement.

Troisième ligne : Contient le titre des colonnes. Seuls les titres des colonnes 11, 13... sont utilisés dans ODEIS. Ce sont les colonnes des quantités par module. Le titre correspond à la lettre du module.

Lignes suivantes : Contient les informations sur la référence à réassortir. Voir paragraphe suivant.

Exemple de fichier:

En bleu, les valeurs obligatoire ; en gras les valeurs optionnelles.

A	B
V_122014	
Marque	Référence Taille
SWAROVSKI	1035228 52
SWAROVSKI	1081922 52



4. STRUCTURE DE LA LIGNE D'UNE RÉFÉRENCE À RÉASSORTIR

Les informations sont séparées par des points-virgules.
(En bleu, les valeurs obligatoires ; en gras les valeurs optionnelles)

1 : Non utilisé (Marque)

2 : Non utilisé

3 : Référence

4 : Taille

5 : Non utilisé

6 : Non utilisé

7 : Non utilisé

8 : Non utilisé

9 : Prix HT

10 : Non utilisé

11 : Quantité du module. Le nom du module se trouve dans le titre de la colonne (2ième ligne).

12 : Non utilisé (Valeur)

13 : Quantité du module. Le nom du module se trouve dans le titre de la colonne (2ième ligne).

14 : Non utilisé (Valeur)

15 : ...

16 : ...

Le nombre des modules est libre (4 ou 6 en général).

Le titre des colonnes (une lettre) 11, 13, 15... correspond aux modules des magasins.