



Sauvegarde et restauration via clé USB


| | |
|---|----------|
| 1. SAUVEGARDE | 2 |
| 1.1. Sauvegarde des fichiers magasin sur clé USB | 2 |
| 1.2. Sauvegarde des photos sur clé USB | 4 |
| 2. RESTAURATION | 5 |
| 2.1. Restaurer la sauvegarde des Fichiers magasin | 5 |
| 2.2. Restaurer la sauvegarde des photos..... | 7 |
| 3. RETIRER LE PÉRIPHÉRIQUE EN TOUTE SECURITÉ | 8 |



1. SAUVEGARDE


Accès : **Divers > Fonctions diverses > Sauvegarde**

A l'ouverture de la fenêtre, un message vous alerte de bien quitter Odeis sur tous vos postes avant de faire une sauvegarde.




1.1. Sauvegarde des fichiers magasin sur clé USB

1) Choisissez la deuxième option :







2) Choisissez la lettre de votre clé USB :



Pour connaître la lettre attribuée par le système à votre clé USB, allez dans le **Poste de Travail** ou **Ordinateur** :



3) Choisissez les options d'enregistrement :



- Si vous avez plusieurs dossiers magasins sur l'ordinateur et que vous souhaitez tous les sauvegarder, cocher la case **Sauvegarder tous les dossiers**.
- Si vous ne souhaitez sauvegarder que le dossier magasin en cours, laissez la case décochée.
- Le répertoire de sauvegarde indique le répertoire qui sera créé dans la clé USB et dans lequel sera copié l'archive de votre dossier magasin. Vous pouvez renommer ce répertoire.

4) Cliquez sur **F2 - Valider** pour lancer la sauvegarde.



Remarques

Ce processus sauvegarde non seulement vos données, mais aussi les transferts en attente d'envoi ou de réception. Une sauvegarde sur Clé USB n'est PAS faite pour être remontée sur un site central (par exemple, pour rattraper une réPLICATION).

Pour accélérer et réduire le poids de la sauvegarde, les photos (stock, SAV, CNI) ne sont pas sauvegardées. Pour cela utilisez l'option dédiée : voir paragraphe **1.2. Sauvegarde des photos sur clé USB**.

Nous conseillons d'utiliser une clé USB par jour de la semaine (une lundi, une mardi, etc.) afin de dupliquer les sauvegardes.

Gardez toujours une sauvegarde en dehors du magasin, ainsi en cas de sinistre dans le magasin vous êtes sûr d'avoir une sauvegarde "à l'abri".

1.2. Sauvegarde des photos sur clé USB

Choisissez la troisième option et continuez la procédure comme pour la sauvegarde des fichiers magasin (voir paragraphe précédent).

- Sauvegarder les Fichiers magasin sur disquette**
- Sauvegarder les Fichiers magasin sur Support amovible (clé-USB, disque externe)**
- Sauvegarder les Photos articles sur Support amovible (clé-USB, disque externe)**
- Sauvegarder les Fichiers magasin sur le disque dur principal**
- Sauvegarder via un programme externe**
- Créer une tâche planifiée pour la sauvegarde**



2. RESTAURATION

Accès : **Divers > Fonctions diverses > Restauration**

A l'ouverture de la fenêtre, un message vous alerte de bien quitter Odeis sur tous vos postes avant de faire une restauration.




2.1. Restaurer la sauvegarde des Fichiers magasin

1) Sélectionnez la deuxième option :


- Restaurer les fichiers magasin sauvegardés sur disquette**
- Restaurer les fichiers magasin sauvegardés sur Support amovible (Clé-USB, Disque externe)**
- Restaurer pour Réplication les fichiers sauvegardés sur Support amovible (Clé-USB, Disque externe)**
- Restaurer les Photos articles sauvegardées sur Support amovible (Clé-USB, Disque externe)**
- Restaurer les fichiers magasin sauvegardés sur le disque dur principal**



2) Sélectionnez la lettre de votre clé USB :



Pour connaître la lettre attribuée par le système à votre clé USB, allez dans le **Poste de Travail** ou **Ordinateur** :



3) DÉCOchez l'option **Multi-volume géré**

Cette option n'est à utiliser que si votre sauvegarde a été faite depuis une ancienne version d'ODEIS (Version 14.4 de 2013).

4) Cliquez sur **F2 - Valider** pour lancer la restauration.



2.2. Restaurer la sauvegarde des photos


- 1) Sélectionnez la quatrième option :

- Restaurer les fichiers magasin sauvegardés sur disquette
- Restaurer les fichiers magasin sauvegardés sur Support amovible (Clé-USB, Disque externe)
- Restaurer pour Réplication les fichiers sauvegardés sur Support amovible (Clé-USB, Disque externe)
- Restaurer les Photos articles sauvegardées sur Support amovible (Clé-USB, Disque externe)
- Restaurer les fichiers magasin sauvegardés sur le disque dur principal

- 2) Sélectionnez la lettre de votre clé USB.

Précisez le nom du répertoire dans lequel est stockée la sauvegarde sur la clé.

Précisez le répertoire dans lequel restaurer l'archive :



- 3) Décochez l'option Multi-volume géré

Cette option n'est à utiliser que si votre sauvegarde a été faite depuis une ancienne version d'ODEIS (Version 14.4 de 2013).

- 4) Cliquez sur F2 - Valider pour lancer la restauration.




3. RETIRER LE PÉRIPHÉRIQUE EN TOUTE SECURITÉ

Pour débrancher une clé en toute sécurité après une sauvegarde ou restauration, suivez la procédure suivante :

- 1) Dans la barre des tâches, à côté de l'horloge, cliquer sur le symbole suivant :



- 2) Cliquez sur *Ejecter Flash disk* :



- 3) Une fois l'info bulle affichée, vous pouvez débrancher votre clé USB :

