



## Référence interne avec taille

1.	PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT .....	2
2.	PARAMETRAGE.....	2
3.	FONCTIONNEMENT EN ENTREE DE STOCK .....	4
4.	FONCTIONNEMENT EN VENTE .....	4
5.	FONCTIONNEMENT EN INVENTAIRE .....	5

Version	Date	Commentaire	Rédacteur
1.0	12/10/2017	Création	KRL

## 1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT


Pour un fournisseur donné, pouvoir saisir un article par la référence fournisseur (référence interne). La saisie d'un article se fera alors en précédant la référence interne d'un ".".

Ce fonctionnement peut s'appliquer pour tout le fournisseur, ou sur certaines familles du fournisseur. Pour certaines familles gérées à la taille, ODEIS demandera au vendeur de préciser la taille.

## 2. PARAMETRAGE

Accès : **Divers > Fichiers de base > Fournisseur**

En ajout ou modification d'un fournisseur, dans l'onglet « Stock », vous pouvez indiquer que ce fournisseur est géré par référence interne, uniquement pour certaines familles, et avec gestion de la taille ou pas.




Pour tout le fournisseur, accès possible directement par la référence interne.

Accès possible directement par la référence interne, uniquement pour les familles renseignées dans le tableau.

Ajout d'une famille.

Suppression d'une famille.

Assistant de saisie des familles



Pour cette famille, gestion de la référence interne à la taille.




## Remarque

Vous pouvez envoyer ce paramétrage vers un autre magasin par le menu

**Divers > Maintenance > Utilitaires**  
**Onglet Transfert de fichiers/Portable**  
**Bouton Transfert d'enregistrements fichiers**

Faire la « Préparation des mises à jour » :



Une fois la préparation faite, vous devez lancer l' « Envoi des mises à jour », en spécifiant vers quels magasins vous allez envoyer ce paramétrage.



### 3. FONCTIONNEMENT EN ENTREE DE STOCK


Lors d'une entrée de stock EDI, provenant d'une centrale ONF, si le paramètre « Accès par ref interne » est activé sur le fournisseur, la référence fournisseur est reportée dans la zone « Référence interne ».

### 4. FONCTIONNEMENT EN VENTE

Lors d'une vente, ou d'une préparation de transfert magasin, vous pouvez saisir les produits en précédant la référence interne par un ":".

Si la famille de ce produit n'est pas gérée à la taille, la référence interne sera automatique remplacée par la référence ODEIS la plus ancienne.

Si la famille de ce produit est gérée à la taille, ODEIS demandera de préciser la taille. Pour cela, une fenêtre indiquera les tailles disponibles.



S'il existe des réservations, elles seront dissociées des quantités disponibles, dans un tableau à droite. Le mot « Res » apparaît alors à côté de la quantité.

S'il existe une réservation pour le client sélectionné, ODEIS propose directement de vendre l'article réservé.

Si vous sélectionnez une taille réservée, la réservation sera automatique mise à jour en fin de vente.

Sélectionnez la taille, puis validez. La référence interne saisie sera automatique remplacée par la référence ODEIS la plus ancienne, correspondant à cette référence interne.



## 5. FONCTIONNEMENT EN INVENTAIRE

Pour les articles gérés par référence interne, l'inventaire se fera cumulé à la référence interne (et non pas à la référence étiquette ODEIS).

Lors de la saisie d'inventaire, vous devez saisir la référence interne des produits dans la zone « Anc. Réf. » (1).

Si la famille de ce produit est gérée à la taille, ODEIS demandera de préciser la taille.

Pour cela, une fenêtre proposera les tailles des références en stock ou pas (2).

La référence saisie est alors complétée par « \_taille ». (3)



Pour les produits gérés à la taille, vous ne pouvez pas utiliser les options de dévégéage scanner.

Vous devez utiliser uniquement les options de saisie clavier ou saisie scanner.

